Nevel

РАБОТА С ПЛАТФОРМОЙ

Создание и управление API-ключами

Выдача ключа в интерфейсе, лимит расходов и период сброса, отключение, замена и проверка использования.

Облако / В контуре

https://docs.nevel.sh/platform/api-keys/

API-ключ даёт приложению программный доступ к моделям через Nevel. Ключ создаётся в выбранном рабочем пространстве и должен использоваться с адресом API этой установки. Эта инструкция описывает выдачу и управление ключом в интерфейсе; формат запроса, выбор модели и настройка клиента приведены в первом запросе к API.

Подготовьте назначение ключа

Создавайте отдельный ключ для каждого приложения и среды, если ими нужно независимо управлять. Например, «CRM — тест» и «CRM — рабочая среда» позволяют различать расход и отключить тестовый клиент, не затрагивая рабочий. Один ключ на весь отдел делает анализ и замену сложнее.

До создания определите, кто отвечает за приложение, где хранится секрет и какой расход допустим. Название в Nevel должно помогать найти владельца и назначение, но не содержать сам секрет. Для первого подключения полезен небольшой согласованный лимит, который можно изменить после проверки запросов.

Откройте раздел ключей

Выберите нужное рабочее пространство и откройте его **«Настройки»**. Перейдите в **«API Ключи»**. Раздел доступен пользователям с разрешением управления ключами; его отсутствие у обычного участника не означает, что API не существует. В таком случае ключ выдаёт администратор с соответствующим доступом.

В таблице есть название, сокращённый ключ, создатель, дата создания, сведения об использовании, лимит расходов и статус. Поле **«Поиск по ключу, названию или создателю»** помогает найти запись. Ввод полного секрета для поиска не нужен: используйте название или отображаемый префикс.

Создайте ключ и сохраните секрет

1. Нажмите **«Добавить ключ»**.
2. В окне **«Создать API ключ»** заполните **«Название ключа»**.
3. При необходимости задайте **«Кредитный лимит, USD»**.
4. Если лимит указан, выберите **«Сброс лимита»**.
5. Нажмите **«Добавить ключ»** и дождитесь сообщения **«Ключ успешно создан»**.
6. Скопируйте показанный секрет и поместите его в хранилище секретов приложения.
7. Только после сохранения нажмите **«Готово»** и закройте окно.

Полный ключ показывается один раз. При повторном открытии списка вы увидите сведения о ключе, но не сможете восстановить секрет из его сокращённого значения. Если закрыли окно, не сохранив ключ, создайте новый и удалите или отключите неиспользуемый.

Не вставляйте ключ в публичный репозиторий, браузерный код, пример документации или сообщение обычного чата. Для серверного приложения используйте переменную окружения или секрет, доступный процессу выполнения. В примерах документации переменная называется `NEVEL_API_KEY`; её значение подставляет ваша среда, а не текст страницы.

Настройте лимит расходов

Поле принимает положительную сумму в USD с точностью до шести знаков после десятичной точки. Пустое поле означает **«Без лимита»** для этого ключа. Это не отменяет других ограничений рабочего пространства и доступности моделей.

Сброс	Как работает период
«Ежедневно в 00:00 UTC»	Доступный бюджет ключа обновляется по суточной границе UTC
«Еженедельно в понедельник, 00:00 UTC»	Сброс привязан к началу недели UTC
«Ежемесячно первого числа, 00:00 UTC»	Сброс привязан к календарному месяцу UTC
«Никогда»	Лимит не получает автоматического периодического сброса

Например, тестовый бюджет 10 USD с вариантом «Никогда» задаёт суммарное ограничение ключа, а не ежедневный бюджет. Это пример настройки, а не стоимость тарифа и не обещанное число запросов. Сумма, расходуемая на запрос, зависит от модели и объёма работы.

В таблице могут отображаться остаток, **«Лимит исчерпан»**, дата будущего сброса и зарезервированная сумма. Резерв связан с ещё не завершённым учётом запросов; не сравнивайте его с финальным расходом как с отдельной оплаченной услугой. Подробные ограничения описаны в аутентификации и лимитах API.

В таблице также предусмотрена колонка **«Истекает»**. При этом текущая форма создания ключа не содержит отдельного выбора срока действия. Не планируйте автоматическое истечение по полю, которого нет в форме: для управляемой замены используйте отключение и создание нового ключа.

Проверьте подключение

Используйте выданный вашей установке `NEVEL_BASE_URL`, сохранённый `NEVEL_API_KEY` и доступный `NEVEL_MODEL` в примере API. Адрес страницы браузерной платформы и адрес API могут отличаться; копирование URL открытого чата не настраивает клиента.

Отправьте короткий запрос без рабочих данных. Убедитесь, что получен ожидаемый ответ, затем посмотрите колонку **«Использован»** и аналитику. Наличие строки ключа подтверждает создание, а успешный запрос — работоспособность адреса, секрета и выбранной модели вместе.

Если запрос не проходит, не выдавайте сразу несколько новых ключей. Сначала отличите неверную авторизацию, недоступную модель, исчерпанный лимит и сетевую ошибку. Для диагностики сохраняйте код ответа и ID запроса; передавать полный секрет в обращении не нужно.

Измените, отключите или замените ключ

В меню строки выберите **«Редактировать»**. Можно изменить название, сумму и период сброса, затем нажать **«Сохранить»**. Переименование не меняет сам секрет и не требует изменения конфигурации приложения.

«Отключить» прекращает использование ключа для новых обращений; **«Включить»** возвращает его в работу. Это удобно, когда нужно остановить конкретную интеграцию и сохранить запись для дальнейшего разбора. При подозрении на раскрытие секрета используйте отключение и замену, а не только смену названия.

Чтобы заменить ключ без лишнего перерыва, создайте новый, сохраните его в приложении, выполните проверочный запрос и затем отключите прежний. Если старый секрет уже раскрыт, сначала отключите его, даже если восстановление работы потребует времени. **«Удалить»** применяйте к ключу, который окончательно выведен из использования; убедитесь, что в приложениях не осталось его конфигурации.

Размещение платформы и маршруты обработки

В облаке ключ используется с облачным API и доступными вашей организации моделями. Пользовательский интерфейс помогает управлять его расходом; финансовые условия приведены в тарифах.

При установке Platform/API в контуре ключ выдаётся этой установкой и используется с её адресом API. Облачный ключ нельзя считать действующим в локальной установке, а локальный — в облачной. Хранилище секретов, сетевой доступ и замена ключей организуются для соответствующей инфраструктуры.

Адрес API определяет точку входа, но не место выполнения модели. За ним могут быть разрешённые модели заказчика, российские провайдеры или глобальные модели; в облачном Nevel доступна также self-hosted DeepSeek на серверах в РФ. Убедитесь, какой маршрут соответствует выбранному NEVEL_MODEL. Только изолированный профиль ограничивает выполнение внутренними ресурсами. Сам ключ не выдаёт разрешение на внешний маршрут.